- 線形関連

- Q19: ファイル出力した時の文字サイズを調整したい。
- A19: 文字サイズの調整をする場合には、ファイル保存時に「文字高さの違いを調整する」にチェック を入れて下さい。(チェックを付けると文字高さ仕様の違いを調整して保存します)



参考:AutoCAD側でのフォント変更の操作例

■ 文字スタイル作成

AutoCADの文字スタイル管理で、MSゴシックを使用した文字スタイルを作成します。 文字スタイル管理は「STYLE」コマンドで起動します。

①「STYLE」コマンドで文字スタイル管理を起動します。		
A 文字スタイル管理		
現在の文字スタイル:スタイル1 スタイル(S): Annotative MTC_FONT0 MTC_FONT1 MTC_FONT13	 マークスントでを「WISコン フォント フォント名(E): (重 MS ゴシック) ビッグフォントを使用(U) 	ッシ」に复史しより。 フォントスタイル(Y): 標準 ✓ 新規作成(N)…
Standard スタイル1	サイズ □異尺度対応(1)	②新規作成ボタンを押します。
③新しいスタイル名を作り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
AaBh123	□上下反転(E) □左右反転(<u>k</u>)	幅係数(<u>W)</u> : 1.0000 (傾斜角度(<u>O</u>):
	□縦書き(⊻)	0 適用(A) 閉じる(C) ヘルプ(H)
		⑤く適用>ボタンを押します。

■ 寸法図形以外の文字のフォント変更

クイック選択コマンドを使用して、スタイルを変更する寸法図形以外の文字を選択後、プロ パティで文字スタイルを変更します。 クイック選択は「QSELECT」コマンドで行います

①「QSELECT」コマンドでクイック選択を起動します。		
🛕 クイック選択	×	
適用先(Y): オブジェクト タイプ(B):	図面全体 > 文字 >	
プロパティ(<u>P</u>):	 ● 圖層	
演算子(0):	すべて選択	
適用方法:	③「演算子」に「すべて選択」を選択します。	
● 新しい選択セットに含める(1) ○ 新しい選択セットから除く(E)		
・ ・<		
★ 文字 (212)		
前 画層 内容	*各種* *各種*	

文字スタイル	スタイル1 🚽
異尺度対応	いいえ
位置合わせ	*各種* のノロハティを用さ、又子スタイルを「スタイル」」に変更
高さ	*各種* 9 ると、① ・ 日で医療のた父子のシオントが友美されより。
回転角度	*各種*

■ 寸法図形の文字のフォント変更

AutoCADの寸法スタイル管理で寸法に使用する文字スタイルを変更します。 寸法スタイル管理は「DIMSTYLE」コマンドで起動します。

